



# Solus brandväggsinställning

Tabellen nedan visar trafik som går mellan kundens nät och SolusBC.

## Notera följande punkter:

- Eventuell SIP-inspection (SIP Kontroll) i brandväggen måste tas bort för trafik till/från SolusBC.
- Reglerna gäller för insidan och ut d.v.s. i majoriteten av alla fall, krävs inga manuella öppningar, då de flesta brandväggar tillåter all trafik inifrån och ut.
- Vissa brandväggar och konfigurationer kan dock kräva att man öppnar även utifrån och in. Om det ej fungerar att bara öppna från insidan, så prova med att öppna även från utsidan.
- Media, d.v.s. taltrafiken, är dynamisk och kan ske från hela portspannet 49152–65534. Detta förhandlas fram dynamiskt mellan SolusBC och företagets telefoner för varje samtal.

## FRÅN INSIDAN OCH UT

### TILL

| Destinationsport – IP (s)   | Protokoll   | Transport | Regel | Kommentar |
|---|-------------|-----------|-------|-----------|
| 212.247.59.2-29   | 80          | HTTP      | TCP   | Tillåt    |
| 212.247.59.2-29   | 443         | HTTPS     | TCP   | Tillåt    |
| 212.247.59.2-29   | 5060 & 5061 | SIP/UDP   | TCP   | Tillåt    |
| Eventuell SIP-inspection i brandväggen måste tas bort för denna trafik. |             |           |       |           |
| 212.247.59.2-29   | 49152–65534 | RTP/RTCP  | UDP   | Tillåt    |
| Media (röst) trafik.  |             |           |       |           |
| 212.247.59.2-29   | 123         | NTP       | UDP   | Tillåt    |
| 212.247.59.2-29   | 514         | SYSLOG    | UDP   | Tillåt    |